

# **Платформа «Clara»**

Руководство по установке  
программного обеспечения

Москва 2024

## Оглавление

	Аннотация.....	3
	1. Введение .....	3
ПО	2. Технические требования к инфраструктуре функционирования 3	
	3. Руководство по установке.....	3

## **Аннотация**

Под программным обеспечением (далее – ПО) в настоящем документе понимается программное обеспечение «Платформа «Clara»», правообладателем которого является общество с ограниченной ответственностью «Копперсайд».

Настоящий документ подготовлен в целях предоставления информации для формирования заявления о включении сведений о программном обеспечении в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

## **1. Введение**

Данный документ содержит:

- технические требования к инфраструктуре функционирования программного обеспечения;
- руководство по установке программного обеспечения.

## **2. Технические требования к инфраструктуре функционирования ПО**

Для установки программного обеспечения требуется компьютер со следующими системными характеристиками: CPU 4+ ядер (2.5+ GHz), RAM 32 GB DDR4 (2400+ MHz), SSD 128+ GB, сеть 1 Gbps, 64-битная ОС Linux (например, Alt Linux Server).

## **3. Руководство по установке**

Программное обеспечение «Платформа «Clara»» реализовано в микросервисной архитектуре и представляет собой набор Docker-контейнеров.

Программное обеспечение поставляется в виде архива «Clara.zip».

Для работы с архивом в системе должен быть установлен пакет unzip, например:

```
# apt-get install unzip
```

Для работы с docker, необходимо установить соответствующие пакеты, например:

```
# apt-get install docker-engine
```

```
# apt-get install docker-compose
```

Разархивируйте «Clara.zip»:

```
# unzip Clara.zip
```

Перейдите в разархивированную папку:

```
# cd Clara
```

Скопируйте файл настроек и при необходимости скорректируйте его:

```
# cp .env.example .env
```

Запустите приложение:

```
# docker compose up -d
```

Запущенное приложение будет доступно по адресу <http://localhost/auth>.